

本文資料の補足事項に関するお知らせ

メールアドレス ××××@ma.e-broad.ne.jp をご取得のお客様へ

お客様のメールアドレスが、××××@ma.e-broad.ne.jp の場合、
設定マニュアル中の「■メール設定に必要な入力情報」の表は、
下記のとおりにご入力いただく必要がございます。


■メール設定に必要な入力情報		
※名前	送信先に表示させる名前（任意）	
①電子メールアドレス	登録書記載 (登録完了のお知らせメール)	
②認証ID（アカウント名）		
③パスワード		
④受信メールサーバー（POP3）	pop.ma.e-broad.ne.jp	
	ポート番号	110
⑤送信メールサーバー（SMTP）	smtp.ma.e-broad.ne.jp	
	ポート番号	587



1 「Dock」からMailを起動します。


■メール設定に必要な入力情報			
①名前	送信先に表示させる名前(任意)		
②電子メールアドレス	登録書記載		
③認証ID(アカウント名)			
④パスワード			
⑤受信メールサーバー (POP)	pop.e-broad.ne.jp	ポート番号	110
⑥送信メールサーバー (SMTP)	smtp.e-broad.ne.jp	ポート番号	587

2 「ようこそMailへ」画面が表示されます。各画面で「メール設定に必要な入力情報」(上記)①~⑥の入力を進めます。




…入力後、「続ける」をクリックして下さい。

3 「受信メールサーバ」設定 「POP」を選択して下さい。




…入力後、「続ける」をクリックして下さい。

4 「受信メールのセキュリティ」設定




…「続ける」をクリックして下さい。

5 「送信メールサーバ」設定




…入力後、「続ける」をクリックして下さい。

6 「送信メールのセキュリティ」設定




…「続ける」をクリックして下さい。


7 入力した項目を確認し…




8 「Mail」から… 「環境設定」を選択して下さい。



9 「アカウント」から… 「アカウント情報」タブを選択して下さい。



「送信メールサーバ(SMTP)」の上下三角をクリックし、プルダウンメニューから…



10 使用するアカウントを選択し、

「詳細」タブを選択して下さい。



…入力後、「OK」をクリックして下さい。

11 画面左上のクローズボタンをクリックして下さい。



12 「変更内容を保存」画面が表示されます。



…以上で設定終了です。