

本文資料の補足事項に関するお知らせ

メールアドレス ××××@ma.e-broad.ne.jp をご取得のお客様へ

お客様のメールアドレスが、××××@ma.e-broad.ne.jp の場合、
設定マニュアル中の「■メール設定に必要な入力情報」の表は、
下記のとおりにご入力いただく必要がございます。

■メール設定に必要な入力情報		
※名前	送信先に表示させる名前（任意）	
①電子メールアドレス	登録書記載 (登録完了のお知らせメール)	
②認証ID（アカウント名）		
③パスワード		
④受信メールサーバー（POP3）	pop.ma.e-broad.ne.jp	
	ポート番号	110
⑤送信メールサーバー（SMTP）	smtp.ma.e-broad.ne.jp	
	ポート番号	587



1 Windows メールを起動します。

2 メニューバーの「ツール」から…

「アカウント」を選択して下さい。

3 「インターネットアカウント」画面が表示されます。

「追加」をクリックして下さい。

4 「アカウントの種類」の選択画面が表示されます。

「電子メールアカウント」をクリックして下さい。

「次へ」をクリックします。

■メール設定に必要な入力情報

①名前	送信先に表示させる名前(任意)		
②電子メールアドレス	登録書記載		
③認証ID(アカウント名)	登録書記載		
④パスワード	登録書記載		
⑤受信メールサーバー (POP3)	pop.e-broad.ne.jp	ポート番号	110
⑥送信メールサーバー (SMTP)	smtp.e-broad.ne.jp	ポート番号	587

5 各項目に「メール設定に必要な入力情報」(上記)①～⑥をそれぞれ入力して下さい。

「次へ」をクリックします。

6

「次へ」をクリックします。

7 「POP3」を選択して下さい。

「送信サーバーは認証が必要」にチェックを入れて下さい。

…入力後「次へ」をクリックして下さい。

8

「パスワードを保存する」にチェックを入れて下さい。

…入力後「次へ」をクリックして下さい。

9

「今は電子メールをダウンロードしない」にチェックを入れて下さい。

「次へ」をクリックして下さい。

10 「インターネットアカウント」画面に戻ります。

「pop.e-broad.ne.jp」を選択して下さい。

「プロパティ」をクリックして下さい。

11 「詳細設定」タブを選択し…

「587」を入力して下さい。

…入力後、「適用」→「OK」の順にクリックし、画面を閉じます。

12 「インターネットアカウント」画面に戻ります。

「閉じる」をクリックして画面を閉じます。

…以上で設定終了です。